




# メール設定ガイド Windows Liveメール2012

~@net1.jway.ne.jpのアドレスの場合

1 Windows Liveメールを起動し、【アカウント】をクリックしてください。



2 【電子メール】をクリックしてください。



3 「自分の電子メール アカウントを追加する」の画面で、以下のように入力し、【次へ】をクリックします。

Windows Live メール

## 自分の電子メール アカウントを追加する

Windows Live ID をお持ちの場合はここでサインインしてください。  
Windows Live にサインイン

電子メール アドレス:

新しく Windows Live メール アドレスを作成する方は[こちら](#)

パスワード:

パスワードを保存する(B)

表示名:

この電子メール アカウントを既定にする。  
 手動でサーバー設定を構成する(C)

Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお使いになれます。たとえば  
Hotmail  
Gmail  
などが利用可能です。

キャンセル

「表示名」は後から変更することもできるジェイ!



メールアドレスは必ず、**半角英数**で入力してジェイ! 間違ったアドレスを入力してしまうと、メールを送った相手に、間違のまま届いてしまうジェイ!

メールの返事が届かなくなっちゃうから、気をつけて入力してジェイ!

電子メールアドレス	メールアドレス (*****@net1.jway.ne.jp)
パスワード	初期パスワード ※変更している場合は変更後のパスワードを入力してください。
パスワードを保存する	チェックを入れます。
表示名	任意の名前を入力します。 ※メール送信時に相手側で表示される名前です。
手動でサーバー設定を構成する	チェックを入れます。

4 「サーバー設定を構成」の画面で、以下のように入力し、【次へ】をクリックします。

Windows Live メール

### サーバー設定を構成

電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

**受信サーバー情報**

サーバーの種類: POP

サーバーのアドレス: [ ]      ポート: 110

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

次を使用して認証する: クリアテキスト

ログオンユーザー名: [ ]

**送信サーバー情報**

サーバーのアドレス: [ ]      ポート: 25

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

認証が必要(A)

キャンセル      戻る      **次へ**

受信サーバー情報	
サーバーの種類	POP
サーバーのアドレス	pop.net1.jway.ne.jp
ポート	110
セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要	チェックを外します。
次を使用して認証する	クリアテキスト
ログオンユーザー名	ユーザID(アカウント)

送信サーバー情報	
サーバーのアドレス	smtp.jway.ne.jp
ポート	25
セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要	チェックを外します。
認証が必要	チェックを外します。

5 【電子メールアカウントが追加されました】と表示されたら、【完了】をクリックします。

Windows Live メール


### 電子メール アカウントが追加されました

✓ [ ] が追加されました

[別の電子メール アカウントを追加する](#)

**完了(F)**


## 6 【プロパティ】をクリックします。



6~7の項目は、設定しなくてもメールを使うことができるジェイ。お好みで設定してジェイ！



## 7 【詳細設定】タブに切り替え、任意で【配信】の項目を以下のように設定し、【OK】をクリックします。



- ・サーバーにメッセージのコピーを置く
- ・サーバーから削除する [※]日後
- ・[ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除

上記3項目にチェックを入れてください。

「サーバーにメッセージのコピーを置く」にチェックを入れると、他の機器からもメールが受信できるようになります。

ただし、コピーが溜まり続けると、いずれは容量がいっぱいになり、新しいメールが受信できなくなる恐れがあるため、「サーバーから削除する」と、「[ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除」にも、チェックを入れることをおすすめいたします。

パソコンなどでメールを受信してから、[※]日経過すると、メールサーバーからコピーのみが削除され、容量がいっぱいになってしまうのを防ぐことができます。

この設定を行っても、受信していないメールが削除されてしまったり、パソコン上のメールが削除されてしまうことはありません。

## 8 【ホーム】タブに切り替え、【送受信】をクリックして、メールが正常に送受信できるかどうかご確認ください。

